

■ Zend Core インストール手順

1. root で Turbolinux 11 Server にログインしコンソールから以下の通り実行して Turbo+ を起動します。

```
# miniuni  
# turbo+ --text
```



コンソールから turbo+ を起動すると、デフォルトの表示言語は英語です。日本語で表示するには、miniuni コマンドを実行したあとに turbo+ を実行します。



Turbo+ のキー操作はナビゲーションバーに表示されます。項目間移動は[Tab]キー、項目内移動は[↓][↑]キー、項目の選択/解除は[Space]キーです。

2. 「turbo+ へようこそ」画面で “インストール” を選択し[Enter]キーを押します。
3. 「メディア」画面で “アップデートサイト” を選択し、[OK]ボタンを押します。
4. 「パッケージのインストール」画面が表示されたら[F4]キーを押してください。「検索」ダイアログが表示されたら “Zend” と入力し[OK]ボタンを押します。
5. 「パッケージのインストール」画面に戻り、パッケージ一覧に “ZendCore” が表示されたら [Space]キーで選択します。“[*] Zend Core” のように表示されていることを確認し[インストール]ボタンを押します。
6. パッケージの依存関係が確認されインストールを行うパッケージの確認ダイアログが表示されます。[続行]ボタンを押してインストールを開始します。



Zend Core を選択すると依存関係を解決し以下を含む必要なパッケージも自動的にアップデート/インストールされます。

```
httpd-2.2.6-6 以降  
httpd-devel-2.2.6-6 以降  
httpd-manual-2.2.6-6 以降  
mod_ssl-2.2.6-6 以降
```


- 画面にはインストールの進捗が表示されます。“パッケージのインストールが完了しました”とメッセージが表示されれば完了です。[OK]ボタンを押して Turbo+ を終了します。



turbo+ について詳細は「[Turbolinux 11 Server ユーザーガイド](#)」を参照してください。


- インストールが完了したら、コンソールから次のように入力し Zend Core のセットアップ画面を表示します。

```
# /usr/local/Zend/Core/setup/setup
```



“Change GUI Password” を選択し <OK> を押します。
メニューの移動は、[↑][↓]キー、項目間の移動は[Tab]キーです。

- 次の画面が表示されますので、入力ミスを防ぐため 2 回パスワードを入力し <OK> を押します。






10. 完了すると次の画面が表示されます。<OK> を押します。



メインメニューに戻ります。

11. "Configure Web Server" を選択し Apache の設定を変更します。次の画面が表示されます。




「Apache 2.2.6 (/etc/httpd/conf/httpd.conf)」を選択し <OK> を押します。

12. 次の画面が表示されたら確認し <yes> を押します。




13. 次の画面が表示されます。



“Apache module (Recommended)” を選択し <OK> を押します。

14. 次の画面が表示されます。



セットアップでは、apachectl スクリプトを変更している旨のメッセージが表示されますので内容を確認後 <OK> ボタンを押してください。

15. メインメニューに戻りますので “Exit” を選択し <OK> を押します。“Thank you for using Zend Core” と表示されたら <OK> を押して終了します。


16. Web サーバーへアクセスし動作を確認します。
ブラウザに以下の URL を入力します。 *server.example.com* の部分は実際のホスト名に読み替えてください。

`http://server.example.com/ZendCore/`

17. 次の画面が表示されますので、設定をしたパスワードを入力します。



18. 次のように表示されます。PHPInfo などの各種情報の表示や設定ファイルの更新、ドキュメントの参照などを行います。



Zend Core について詳細は、オンラインマニュアルを参照してください。